

FGD TECTONITE

La sostanza è che gli enveti spray creano il lotto nella lazione spray con il bit ad 0 → 1 il passaggio di spray a 1→0 sposta il lotto nelle conveyor la pressa prende il lotto prima (press left) o dopo (press right) dalle conveyor quando il bit va da 0 → 1 quando il bit pressa torna a 0 fa il prel sulla locazione figlio e sulla codubi di tiposet P

```
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPLEFTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Left', 'L',  
'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,  
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 1, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');  
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVLEFTEC4', 'SPRAY OFF LEFT TEC.04',  
'CONVLEFTEC4', 'L', 'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V',  
NULL, NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 2, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');  
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('PRESSTEC4', 'PRESS TEC.04 CELL 1/1',  
'PRESSTEC4', 'L', 'S', 'M', 'PRESSTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,  
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 3, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');  
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVRIGHTEC4', 'SPRAY OFF RIGHT TEC.04',  
'RIGHT', 'L', 'S', 'M', 'CONVRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,  
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 4, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');  
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPRIGHTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Right', 'L',  
'S', 'M', 'SPRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,  
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 5, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');  
  
update ubicaz set pos=1 where codice='SPLEFTEC4';  
update ubicaz set pos=2 where codice='CONVLEFTEC4';  
update ubicaz set pos=3 where codice='PRESSTEC4';  
update ubicaz set pos=4 where codice='CONVRIGHTEC4';  
update ubicaz set pos=5 where codice='SPRIGHTEC4';
```